#### 監視效能

執行效能是很重要的工作。當我們安裝、組態和穩定我們的系統,我們應該提供 這最有效的系統效能。在這裏,我們提供一些基礎的工具來辨別和處理一些效能 問題。快速的檢查可能問題區域簡化了效能解決的過程。當我們的系統效能突然 低於平均應有的情況,可能是正在執行行程、記憶體的使用率、磁碟的效能、網 路流量和 CPU 的飽合度。我們要解決這些問題來提高系統效能。一般的程序是 決定整個系統的狀態,然後是檢查特定的子系統。有時後所有的狀態可能給我們 可以給我們一些子系統的評估,但是最主要的還是我們需要去觀查這些子系統來 查出真正的問題。當我們有經驗的使用這些系統後,我們將可以比較方便的查出 影響效能的問題所在。

1-1 所有的系統狀態

我們可以使用 uptime 來得到整個系統的效能狀態。Uptime 指令得到這個系統已 經開機多久了,有多少使用者登錄,系統在最近1分鐘、5分鐘和15分鐘的平 均負載。系統的平均負載顯示有多少工作在執行序列等待,行程準備執行但還未 執行的有多少。下面狀態顯示最近1分鐘內系統的平均負載是0.03,在最近5 分鐘內系統的平均負載是0.05,在最近的15分鐘內系統的平均負載是0。我們 也可以使用 cron 定時工作,每隔十五分鐘就記載其平均負載,這樣累計一天, 我們就可以得到最進一天的平均負載。

[root@aasir chaiyen]# uptime

10:26:57 up 4 days, 9:40, 3 users, load average: 0.03, 0.05, 0.00 我們在 8 分鐘後使用 uptime 來觀看系統狀態,其平最近 1 分鐘和最近 5 分鐘的 平均負載變成 0。因為 uptime 是快照這 15 分鐘以內的情況,所以只能看到最近 系統的效能。

[root@aasir chaiyen]# uptime 10:34:33 up 4 days, 9:48, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00 系統活動報告(system activity reporter)我們簡稱為 sar,我們可以使用 sar 指令。 這個指令指示 sar 來計數 count 次的範本其間隔為 secs 秒。 語法:

sar secs count

sar -u 1 10 這個指令指示 sar 每隔 1 秒總共 10 次來顯示 CPU 的使用率。 -u 的選項告訴 sar 來報告 CPU 的使用率。%user 指示 CPU 花費執行使用者模式 的百分比(使用在應用程式),%nice 花費在非零 nice 優先權的使用者模式, %system 指示花費在核心(系統呼叫),%idle 顯示 CPU 暫停的百分比。一般規則, 假如%system 很高,應用程式可能使用系統呼叫。假如%idle 很高而 uptime 的報 告為 5,這樣表示可能發生 I/O 或記憶體飽合的問題

[root@aasir chaiyen]# sar -u 1 10 Linux 2.4.20-8 (aasir.com) 西元2003年10月02日

10時41分15	CPU	%user	%nice	%system	%idle
10時41分16	a11	0.00	0.00	2.00	98.00
10時41分17	a11	0.00	0.00	0.00	100.00
10時41分18	a11	0.00	0.00	1.00	99.00
10時41分19	a11	0.00	0.00	0.00	100.00
10時41分20	a11	0.00	0.00	1.00	99.00
10時41分21	a11	0.00	0.00	0.00	100.00
10時41分22	a11	0.00	0.00	1.00	99.00
10時41分23	a11	0.00	0.00	2.00	98.00
10時41分24	a11	0.00	0.00	0.00	100.00
10時41分25	a11	0.00	0.00	0.00	100.00
Average:	a11	0.00	0.00	0.70	99.30

sar 從/var/log/sa/sadd 讀取記錄檔的資料。/usr/lib/sa/sadc 這系統活動資料建立和 維護這些記錄檔。然而大部份的 sar 實作包含兩個 shell 程式/usr/lib/sa/sa1 和 /usr/lib/sa/sa2, /etc/cron.d/systat 是 crontab 的系統進入檔,執行 sa1 每十分鐘一次, 然後將它的輸出加到記錄檔後面。Sa1 以二元檔案格式集合和儲存 sar 所讀取的 資料。

#vi /etc/crond/sysstat

# run system activity accounting tool every 10 minutes
\*/10 \* \* \* root /usr/lib/sa/sal 1 1
# generate a daily summary of process accounting at 23:53
53 23 \* \* root /usr/lib/sa/sa2 -A

# 我們可以使用 xload 圖形程式來觀看系統的載入狀態。這個 xload 每秒更新一次, 其尺寸大小為 1,前景顏色為黑藍。 xload 程式顯示 uptime 指令的輸出。 #xload -scale 1 -update 1 -fg darkblue -hl tan



## xload 的選項與說明。

選項	說明
-scale count	在螢幕上顯示最少數量的線,每一條線
	代表1的平均負載。
-update secs	每一次更新的相隔時間多少 secs 秒。
-bg color	圖形背景的顏色。
-fg color	圖形前景的顏色。
-hl color	任何文字或尺寸的顏色。

當我們執行程式時,電腦作業系統就會使用 new 幫我們產生新的行程,而當我 們的行程就緒(ready)時,而核心又排班分配 CPU 中央處理器給他時,他就會開 始執行 running,直到執行結束 terminated(或 Zombie)。當然在過程中也有可能發 生像系統呼叫的 System call 而發生中斷,或者改成其它行程執行(被 preempt), 這時我們的行程就會回到就緒 ready 的狀態。當然在過程中也可能發生像輸入/ 輸出 I/O 或事件等待(sleep),此時,CPU 是在閒置 waiting 的狀態,而當我們的 輸入/輸出或事件完成時(被 wake up),才會到就緒 ready,等待下一次排班分配 CPU 中央處理器,直到結束(zombie 或 terminated)。



#### 行程狀態圖

# 我們使用 ps -el 的選項來觀看執行行程的資訊 , -e 的選項會列出每一個正在執行的行程 , -l 的選項可以產生較長的列表來顯示資訊。

100	t@flash	chai	yen #	ps	-ell	more	5					
ĒΣ	UID	PID	PPID	Ĉ	PRI	NI	ADDR	SZ	WCHAN	TTY	TIME	CMD
4 S	0	1	0	- 0	75	0	-	342	schedu	?	00:00:04	init
1 S	0	2	1	- 0	75	0	-	0	contex	?	00:00:00	keventd
1 S	0	3	1	- 0	75	0	-	0	schedu	?	00:00:00	kapmd
1 S	0	4	1	0	94	19	-	0	ksofti	?	00:00:00	ksoftirqd_C
PU0												
1 S	0	9	1	0	75	0	-	0	bdflus	?	00:00:00	bdflush
1 S	0	5	1	0	75	0	-	0	schedu	?	00:00:04	kswapd
1 S	0	6	1	0	75	0	-	0	schedu	?	00:00:00	kscand/DMA
1 S	0	7	1	0	75	0	-	0	schedu	?	00:04:58	kscand/Norm
al												
1 S	0	8	1	0	75	0	-	0	schedu	?	00:00:00	kscand/High
Mem												
1 S	0	10	1	0	75	0	-	0	schedu	?	00:00:00	kupdated
1 S	0	11	1	0	85	0	-	0	md_thr	?	00:00:00	mdrecoveryd
1 S	0	15	1	0	75	0	-	0	end	?	00:00:01	kjournald
1 S	0	73	1	0	85	0	-	0	end	?	00:00:00	khubd

欄位	說明
PID	為行程的編號,每一個行程都有它自己
	唯一的行程編號。
TTY	行程執行時的終端機。
STAT	行程的狀態
TIME	行程已經執行的時間。
CMD	行程被執行的指令名稱
USER	行程的執行用者
%CPU	所用 CPU 與所花費的時間的比率
%MEM	記憶體的使用率
SZ	VIRTUAL SIZE, 行程在虛擬記憶體中的
	大小。
RSS	行程在實體記憶體中所佔的大小,單位
	KBYTES
START	開使執行行程的時間
F	顯示目前行程的狀態,以數值表示。
S	顯示目前行程的狀態。
UID	行程執行者的使用者 ID
PRI	行程被排班的優先權
PPID	父行程的行程 ID
NI	Nice 的值, Nice 為降低優先權
WCHAN	等待頻道,當為 Null 空時,表示行程正
	在執行,當行程在就緒時為 Waiting for

	這是第二相	闌位 S	的狀態	status	與說明。
--	-------	------	-----	--------	------

行程狀態 state	說明
D	非中斷式 sleep(通常為 I/O 輸入/輸出)
Ν	低優先權行程(被 Nice 過的行程)
R	被排在執行佇列中,隨時會被執行的行
	程
S	Sleeping ,正在睡眠中
Т	Traced 或 stopped 追蹤或停止
Ζ	Zombie,已經被停止的行程
W	被 swapped 到硬碟的行程

## 1-3 監視記憶體使用情況

如果我們實體記憶體太少,就會增加 swapping 的次數,效能就會減低。前面使 用 ps –el 來觀看行程,其 sz 欄位就是檢查使用需擬記憶體的大小。在 Linux 上 的 Swap 空間是在實體記憶體(RAM)用完時才會使用到,假如系統需要更多的 記憶體資源,而實體記憶體已經用完,記憶體上不活動的頁面將會被移到 swap 。 swap 空間可以幫助系統增加一小部份容量的 RAM,不過不能將它當作更多記 憶體的替代品。Swap 空間是位於硬碟上,它的存取速度比起實體記憶體慢了很 多。Swap 就是使用硬碟來當實體記憶體的替代品。Swap 空間可以是一個既定 的 swap 分割區、一個 swap 檔案,或為 swap 分割區與 swap 檔案的結合。 swap 空間的大小必須是我們電腦記憶體兩倍大的空間或者至少為 32MB,不過 不能大於 2048MB(2GB),因為太大會降低整體電腦的效能。

我們使用 vmstat 指令來檢查虛擬記憶體的子系統。vmstat 報告有關虛擬記憶體、 CPU 負載、磁碟和 CPU 的活動等各項統計。Vmstat 每隔 secs 秒就會顯示它的標 準輸出,總共 count 次。

指令:

vmstat secs count

[rc	ot@	fla	sh chai	yen]# v	vmstat :	55									
	pro	CS				memory		swap		io	S	ystem		(	cpu
r	b	W	swpd	free	buff	cache	si	SO	bi	bo	in	CS	us	sу	id
0	0	0	3936	19284	136868	183328	0	0	1	6	- 33	101	- 1	0	99
1	0	0	3936	19284	136868	183328	0	0	0	6	102	215	0	0	100
1	0	0	3936	19284	136868	183328	0	0	0	0	101	214	0	0	100
0	0	0	3936	19284	136868	183328	0	0	0	0	103	216	0	0	100
1	0	0	3936	19284	136868	183328	0	0	0	5	102	216	0	0	100

#### 這是 vmstat 指令輸出欄位的說明。

Procs 欄位	說明
r	準備執行的行程數量
b	停止等待資源時的行程數量
W	被 swapped out 當等待資源時的行程數
	皇

Memory欄位	說明
swpd	Swap 空間的大小(KB)
free	未分配記憶體的大小(KB)
buff	緩衝記憶體的大小(KB)
cache	快取記憶體的大小(KB)

Swap 欄位	說明
si	從磁碟 swap in 到記憶體的數量
SO	從記憶體 swap out 到磁碟的數量

io 欄位	說明
bi	寫到區塊裝置的區塊數量
bo	從區塊裝置讀取區塊的數量

System欄位	說明
in	裝置終段的數量
cs	CPU 行程切換的數量

CPU 欄位	說明
us	執行使用者端程式所花費 CPU 時間的
sv	執行核心/系統程式所花費 CPU 時間的
	百分比。
id	暫停所花費 CPU 時間的百分比。

這 free 指令顯示記憶體的使用率, Swap 使用率和容量。Free 指令可以讓我們了 解系統記憶體的使用情況, 這所有都是以 kb 為單位, 這裏第一行顯示了所有 total 記憶的容量, 核心 used 分配多少記憶體, 目前有多少記憶體是未使用 free, 有 多少是共享 shared 記憶體, 有多少記憶體是用在緩衝和快取 cached。

第二行顯示記憶體的緩充使用調整。Free 未使用記憶體加上緩充 cached 和快取 記憶體 buffers(19284+136868+183336=339488),所以我們可以得到更精準的核心 未使用量。Used 減去 buffers 和 cached(494520-136868+183336=174316),所以我 們可以得到更精準的核心使用量。

第三行顯示可獲得 swap 空間的數量, swap 使用的數量和 swap 未使用的數量。

[root@flash	n chaiyen]	# free				
	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem:	513804	494520	19284	0	136868	183336
-/+ buffers	s/cache:	174316	339488			
Swap:	1020116	3936	1016180			

## 我們可以選取選單 系統工具 系統監控。 這是顯示每個行程使用記憶體的情況。

搜尋(R):					檢視(₩) 我的程序	
	★ 使用者	記憶體	% CPU	1D		
apmd	root	48 K	0	1649		
bdflush	root	0 位元組	0	9		
bonobo-activation-server	root	1.4 MB	0	16939		
crond	root	152 K	0	1895		
cupsd	root	1.9 MB	0	2559		
eggcups	root	5.2 MB	0	16963		
eth0	root	0 位元組	0	1490		
gconfd-2	root	6.6 MB	0	16937		
gdm-binary	root	1.0 MB	0	2085		
	root	1.6 MB	0	2118		
▽ 👸 gnome-session	root	7.9 MB	0	16866		
🗢 📕 bash	root	180 K	0	16882		
xcin	root	984 K	0	16884		
ssh-agent	root	276 K	0	16926		
🗖 X	root	94.4 MB	2	2119		
gimp	root	17.9 MB	0	20330		
screenshot	root	3.2 MB	0	20533		
scrint-fu	root	2 9 MR	0	20332		

## 這是 CPU 和記憶體的使用記錄。

	201879-CE)	the tot C	北明田		
出序列表(L	) 系統監密	2(1)			
1 CPU 使)	月量紀錄				
		r			
				Å	1
1.1	And			Alle	
			10 Mil		
CPI	用童: 2	,97 4			
1 10710100	/ 交換記憶	10月日日	ŀ.		
RUHORE	A PURCH	NATURAL CON			_
= 紀	制度 已仅	E用: 494	118 總数:	502 MB	
-	6 10 10 II II	EEE - 10 4	- unp 68689 -	008 WR	
		cut ion	5 MIN 306364 +	190-3D	
			31111		
15 12			II Address III.		
特置 2.編	日線	已田均湯	1 1 100 224 100		
特置 名稱	目錄	已用空間	4 國谷重		
特置 名稱 /dov/bds	目錄 1 /	已用空間 5.3 GB	<ol> <li>第251 VR</li> </ol>		

1-4 監視磁碟使用情況

我們可以使用 df 和 du 指令來觀看磁碟的使用情況。df 報告未使用的磁碟空間, du 報告已經使用的磁碟空間。

df指令選項	說明
-a	在報告中包含空的檔案系統
-h	使用可讀單位來顯示報告
-k	使用 1k 的區塊
-1	只報告本地端的檔案系統
-m	使用 1024k 的區塊

## 我們使用 df-k 來觀看磁碟空間的使用。

[root@flash chaiye 檔案系統 /dev/hda1 none	n]# df -k 1K-區段 10080488 256900	已用 5531688 0	可用已 4036732 256900	用% 掛載點 58% / 0% /dev/shm
我們使用 df-h 來觀看	磁碟空間的使用。			
[root@flash cha 檔案系統 /dev/hdal none	aiyen]# df - 容量 9.7G 251M	h 已用 5.3G 0	可用 已用9 3.9G 589 251M 09	% 掛載點 % / % /dev/shm

我們可以使用 du 指令來觀看目前有多少磁碟空間已被使用。檔案可以是任何的 檔案系統、裝置、目錄或檔案。 語法:

du 選項 檔案

du 指令選項	說明
-d	只報告特定檔案系統
-h	使用可讀單位來顯示報告
-k	使用 k 單位來顯示報告
-m	使用 MB 單位來顯示報告
-S	只報告總合

如果 du 沒有使用任何選項,它只會顯示該檔案的使用統計。

[	root@flash chaiyen]# du /tmp
4	/tmp/orbit-root
4	/tmp/.font-unix
4	/tmp/.X11-unix
4	/tmp/.iroha_unix
8	/tmp/orbit-chaiyen
32	2 /tmp

這只報告/var 的磁碟使用率總合。

[root@flash chaiyen]# du -s /var 351212 /var

這是使用可讀的方式報告/var 的總合磁碟使用率。

[root@flash chaiyen]# du -smh /var 343M /var

磁碟裝置是系統上最慢的一部份,主記憶體和 cpu 的速度比磁碟速度快上千萬 倍。現在的 linux 核心和現代的磁碟使用軟體和硬體的快取換緩衝區來降低這些 裝置的速度差異。有關磁碟的速度因素包括平均搜詢時間、最大搜詢時間、最小 搜詢時間、查詢延遲、旋轉延遲、搜詢延遲和搜詢時間。

我們可以使用 iostat 來顯示 I/O 執行的問題。間隔秒數是報告的間隔秒數。總次 數是報告的總次數。Device 是以 devm-n 來顯示實體裝置的分割,其中 m 是顯示 主要編號,n 是顯示次要編號。

iostat 間隔秒數 總次數

[root@fla Linux 2.4	sh chaiy .20-8 (f	/en]# io flash.aa	stat sir.com)		西元2003-	年10月02日	
avg-cpu:	%user 0.55	%nice 0.02	%sys 0.48	%idle 98.95			
Device: dev3-0		tps 0.74	Blk_read 2.	/s B 88	lk_wrtn/s 12.02	Blk_read 1087906	Blk_wrtn 4539520

欄位	說明
tps	每秒傳輸到磁碟的數量
Blk_read/s	每秒從裝置讀取的區塊數量
Blk_wrtn/s	每秒寫入裝置的區塊數量
Blk_read	讀取區塊的總數
Blk_wrtn	寫入區塊的總數

# 我們使用 iostat -d -x /dev/had 來觀看詳細的 I/O 情況, -x 指令報告延伸的 I/O 效能統計。

[root@flash chaiyen]# iostat -d -x /dev/hda Linux 2.4.20-8 (flash.aasir.com) 西元2003年10月02日 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util /dev/hda 0.18 0.94 0.18 0.54 2.88 12.02 1.44 6.01 20.63 0.30 34.35 124.50 9.00

欄位	說明
rrqm/s	每秒合併讀取需求的數量
wrqm/s	每秒合併寫入需求的數量
r/s	每秒讀取需求的數量
w/s	秒秒寫入需求的數量
rsec/s	每秒讀取區段的數量
wsec/s	秒秒寫入區段的數量
avgrq-sz	需求的平均大小區段
avgqu-sz	需求的平均佇列長度
await	等待 I/O 平均的時間(milliseconds)
svctm	I/O 需求完成的平均時間
%util	被 I/O 需求消耗的 CPU 百分比

## 1-5 監視 CPU 使用情況

我們可以使用 top 指令來觀看 CPU 的使用情況。top 是即時的監視系統,它每五 秒就會更新一次。我們可以使用 top 指令的選項,也可以使用 top 的交談模式。 top [-cCiqsS] [-d delay] [-p pid] [-n num]

top 選項	說明
-c	顯示用來行使行程的指令列參數
-C	顯示總數在 SMP 主機的 CPU 統計
-d delay	在更新時,暫停 delay 秒數
-i	忽略 idle 或 zombie 行程
-n num	刷新 num 次顯示,然後離開
-p pid	使用行程編號 pid 來監視行程
-q	在更新時沒有延遲的經常更新
-S	以安全模式執行,取消可能危險的交談
	性指令
-S	顯示每個行程和其子行程的總合統計

我們使用 top 指令來顯示情況。top 第一行顯示系統更新的時間,就像 uptime 指 令的輸出。下面兩行是顯示 CPU 使用率的總合,一個是顯示啟動、sleeping、 running、zombied 和停止的行程,一個是顯示 CPU 使用的百分比。第五行和第 六行總合目前的記憶體使用率。

[root@ 09:30 85 pro CPU st Mem:	ocesses tates: 51380	chaiyen p 4 day : 84 sl 0.5% 4k av,	[]# t s, eepi user 495	op 8:55, ng, 1 0.4 120k u	1 us runni 1% sys 1sed,	ser, 1 ing, 0 stem 1868	oad zom 0.0 34k	average bie, 0 % nice free,	e: 0. stopp 0.0	00, 0.01, ed % iowait 0k shrd,	0.00 98.9% idle 135848k buff
Swap:	102011	6k av,	323 4	720k a 136k u	ictv, ised,	101598	0k 30k	in_d, free	715	2k in_c	183668k cached
PID	USER	PRI	NI	SIZE	RSS	SHARE	STA	T %CPU 9	%MEM	TIME CP	U COMMAND
16563	root	19	0	1124	1124	856	R	0.9	0.2	0:00	0 top
1	root	15	0	104	80	56	S	0.0	0.0	0:04	0 init
2	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 keventd
3	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 kapmd
4	root	34	19	0	0	0	SWN	0.0	0.0	0:00	0 ksoftirqd_CPU
9	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 bdflush
5	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:04	0 kswapd
6	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 kscand/DMA
7	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	4:59	0 kscand/Normal
8	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 kscand/HighMe
10	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 kupdated
11	root	25	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 mdrecoveryd
15	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:01	0 kjournald
73	root	25	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 khubd
1490	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:00	0 eth0

欄位	說明
PID	行程的編號(process ID)
USER	啟動行程的使用者
PRI	行程的執行優先權 priority
NI	通常修改行程的執行優先權數值
SIZE	行程需求記憶體的大小
RSS	行程消耗的實體記憶體數量
SHARE	行程使用的分享記憶體數量
STAT	行程目前的 CPU 狀態
%CPU	行程消耗的 CPU 時間百分比
%MEM	行程使用實體記憶體的百分比
TIME	行程以經執行的 CPU 時間總量
COMMAND	啟動的行程,假如被 swapped out 則會被
	括號起來。

當 top 在執行時,我們可以按下一些選項;A 是行程排序根據 AGE;M 是行程 排序根據實體記憶體的消費;N 是行程排序按照行程編號;P 是行程排序按照 CPU的使用率;T是行程排序按照CPU時間的消費 下圖是T行程排序按照CPU 時間的消費。

15:57:33 up 5 days, 15:22, 3 users, load average: 0.18, 0.18, 0.12												
CPU st Mem:	tates: 513804k	110 9.1% av,	s lee user 496	eping, t 0.9 5856k u	3 rur 9% sys 1sed,	nning, stem 1694	0 2 0.0 48k	zombie, D% nice free,	0 stc 0.0	opped % iowai Ok shrd	t i	89.8% idle 120536k buff
Swap:	1020116k	av,	16	5928k i	ised,	100318	0k 38k	free,	1052	ok 111_C		197096k cached
Sort	DY LIME	DDT	NT	SIZE	DCC	SUADE	ST/	AT &CDI	ØMEM	TTME	ÓDH	COMMAND
20315	root	16		12316	1.2M	8272	SI	5 3	23	23.55		gnome-system-
20339	root	16	ŏ	15320	1 4M	11180	š	1.7	$\frac{2.9}{2.9}$	10:43	ŏ	ksysguard
2119	root	15	Ŏ	96676	13M	1772	Ñ	1.7	$\bar{2.7}$	7:53	Ŏ	X
7	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	6:54	- 0	kscand/Normal
16961	root	16	0	3752	3008	2696	S	0.3	0.5	6:19	- 0	magicdev
20403	root	15	0	848	848	628	S	0.5	0.1	4:37	- 0	ksysguardd
16967	root	15	0	10336	9660	5568	S	0.0	1.8	0:12	- 0	rhn-applet-gu
16957	root	15	0	14400	13M	8472	S	0.0	2.7	0:06	- 0	gnome-panel
16975	root	15	0	9724	9720	5680	S	0.0	1.8	0:06	- 0	gnome-termina
16953	root	15	0	8612	8612	4684	S	0.0	1.6	0:04	- 0	metacity
5	root	15	0	0	0	0	SW	0.0	0.0	0:04	- 0	kswapd
1	root	15	0	104	80	56	S	0.0	0.0	0:04	- 0	init
2035	xfs	15	0	7556	7556	304	S	0.0	1.4	0:03	- 0	xfs
20350	root	15	0	10756	1 O M	8404	S	0.0	2.0	0:03	0	kdeinit
1696	root	15	0	656	104	52	R	0.0	0.0	0:02	- 0	snmptrapd

1-6 監視網路流量

現在經由網路犯罪的人越來越多,所以對網路的安全我們要更加注重。當同時有 多人進入我站,將會造成流量擁塞,因此如何分散流量也是非常重要的項目。我 們可以使用 netstat –i 指令來檢查封包流量,這是根據乙太網路界面。這個輸出 顯示有兩個乙太網路界面, lo 和 eth0。最好錯誤的封包數量少 1%。

# netstat -i
Vorpol Interface table

Kernei	Interra	ace i	table								
Iface	MTU	Met	RX-OK	RX-ERR	RX-DRP	RX-OVR	TX-OK	TX-ERR	TX-DRP	TX-OVR	Flg
eth0	1500	0	2296581	2094489	791488	8651	148350	0	0	1	BMRU
10	16436	0	1169442	0	0	0	1169442	0	0	0	LRU

欄位	說明
Iface	網路界面卡的名稱
MTU	界面的最大傳輸單位或封包大小
RX-OK	從界面啟動開始,已經進入的封包數量
RX-ERR	進入封包錯誤的數量
RX-OVR	進入封包超過輸入緩衝的數量
RX-DRP	進入封包遺失的數量
TX-OVR	輸出封包超過輸出緩衝的數量
ТХ-ОК	從界面啟動開始,已經輸出的封包數量
TX-ERR	從界面最後啟動開始,輸出封包錯誤的
	數量
TX-DRP	輸出封包遺失的數量

我們可以使用 netstat 指令得到網路的情況。Netstat 指令顯示所有網路上的活動。 我們可以使用-t 和-u 選項來減輕 Unix sockets。我們可以使用-c 選項來得到持續 的更新。在下列欄位中, State 是狀態, ESTABLISHED 是已經建立,從外部的 61.218.29.5 連接到本地端的 flash.aasir.com。

[root@	)flash c	haiyen]# 1:	netstat			
Active	e Intern	let connect	tions (w/o s	ervers)		
Proto	Recv-Q	Send-Q Loo	cal Address	Fore	eign Addre	ess State
tcp	0	2 fla	ash.aasir.com	m:telnet 61-2	218-29-5.H	HINET-:1189 ESTABLISHED
Active	e UNIX d	lomain soch	cets (w/o se	rvers)		
Proto	RefCnt	Flags	Type	State	I -Node	Path
unix	14	[ ]	DGRAM		1590	/dev/log
unix	2	[ ]	DGRAM		95375	
unix	2	[ ]	DGRAM		79340	
unix	2	[]	DGRAM		77417	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	3038	/tmp/.X11-unix/X0
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	3037	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	3034	/tmp/.X11-unix/X0
unix	3	[ ]	STREAM	CONNECTED	3033	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	3018	/tmp/.font-unix/fs7100
unix	3	[ ]	STREAM	CONNECTED	3017	
unix	3	[ ]	STREAM	CONNECTED	3020	/tmp/.X11-unix/X0
unix	3	[ ]	STREAM	CONNECTED	3012	
unix	2	[]	DGRAM		2718	
unix	2	[]	DGRAM		2616	
unix	2	[]	DGRAM		2309	

#### 我們可以使用 netstat -nr 查出我們網路的情況。

[root@flash chaiyen]# netstat -nr Kernel IP routing table Flags MSS Window irtt Iface Destination Gateway Genmask 255.255.255.248 U 61.218.29.0 0 0 0.0.0.0 0 eth0 169.254.0.0 255.255.0.0 0 0 0.0.0.0 U 0 eth0 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 10 61.218.29.1 0.0.0.0 0 0 0 eth0 0.0.0.0 UG

## 我們可以使用 ping 指令來查看遠端到本地端網路相通的情況。

[root@flash chaiyen]# ping tw.yahoo.com PING tw.yahoo.com (202.1.237.21) 56(84) bytes of data. 64 bytes from tw.yahoo.com (202.1.237.21): icmp\_seq=1 ttl=249 time=43.2 ms 64 bytes from tw.yahoo.com (202.1.237.21): icmp\_seq=2 ttl=249 time=43.8 ms

--- tw.yahoo.com ping statistics ---2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1008ms rtt min/avg/max/mdev = 43.258/43.575/43.893/0.379 ms